

BITEVNÍ LETECKÝ SBOR V SOUČINNOSTI S RYCHLOU SKUPINOU PŘI ZASAZENÍ A VEDENÍ BOJE

Pplk. let. Václav Bulant

I. Určení, úkoly a ráz činnosti tankových a mechanisovaných vojsk zasazených do průlomu nepřátelské obrany k rozvinutí úspěchu

Tanková a mechanisovaná vojska jsou hlavním prostředkem k rozvinutí taktického průlomu v operační, vedou samostatně boj v operační hloubce odtržena od pěších vyšších jednotek a tvoří rychlé skupiny.

Úkoly tankových a mechanisovaných jednotek tvořících rychlé skupiny:

1. rozvinout taktický průlom v operační,
2. dovršit operační obklíčení hlavního uskupení nepřítele,
3. provádět operační pronásledování, nedovolit nepříteli ustoupit na nová postavení, předstihnout ho, přetít mu ústupové cesty a obklíčit ho.

Otázka správného použití tankových a mechanisovaných vojsk, jakož i otázka těsné součinnosti letectva s nimi byla správně vyřešena jedině v Sovětské armádě.

O použití rychlé skupiny v útočné operaci pojednává podrobně článek brig. gen. Koláře, otištěný v tomto čísle Vojenské mysli. Uvedu jen stručně hlavní zásady použití rychlé skupiny.

Může být několik variant zasazení rychlé skupiny do průlomu. Nejtypičtější z nich jsou dva způsoby:

1. Zasazení rychlé skupiny po prolomení taktické hloubky obrany — nejčastější způsob.
2. Zasazení rychlé skupiny s prolamováním druhého pásma obrany, které je obsazeno slabšími jednotkami nebo bylo spěšně zaujato a vybudováno.

Podle zkušeností z Veliké vlastenecké války byly rychlé skupiny zasazovány k rozvinutí úspěchu převážně po prolomení druhého pásma obrany, byly však případy, že rychlých skupin bylo použito i k doprolomení taktické obrany, aby se zvýšilo tempo operace.

Popíši stručně činnost tankových a mechanisovaných vyšších jednotek tvořících rychlé skupiny podle období, na něž dělíme útočnou operaci, to jest v období přípravném a v jednotlivých obdobích vedení operace.

Přípravné období

Zahrnuje opatření spojená s přípravou tankových a mechanisovaných vyšších jednotek k nastávající operaci. Tyto vyšší jednotky určené k zasazení do průlomu a k rozvinutí úspěchu se rozmisťují v prostorech soustředění, vzdálených 80 až 100 km od čáry dotyku. Tam jsou velitelé tankových a mechanisovaných vyšších jednotek informováni o rozhodnutí velitele armády nebo frontu pro zasazení rychlé skupiny do průlomu, o bojové sestavě rychlé skupiny, do kolika sledů bude rychlá skupina učleněna, stanovení pochodových cest, vyčkávacího prostoru, čáry zasazení odkud bude první sled rychlé skupiny zasazen do průlomu, opatření, která učiní pěší jednotky k zabezpečení zasazení rychlé skupiny, jak bude prováděna letecká ochrana a podpora a materiální zabezpečení rychlé skupiny v operační hloubce nepřátelské obrany. Na podkladě těchto dat přijímají velitelé tankových a mechanisovaných vyšších jednotek svá rozhodnutí, upřesňují vyčkávací prostory, pochodové cesty, součinnost s armádním sborem, v jehož pásmu bude RS zasazena do průlomu, organizují týlovou službu, velení a spojení.

První období — průlom taktické hloubky nepřítele — zasazení rychlé skupiny do průlomu

Zasazení tankových a mechanisovaných vyšších jednotek do průlomu se provádí z vyčkávacích postavení, která jsou vzdálena asi 20 až 25 km od čáry dotyku a která tyto jednotky zaujímají 2 až 3 dny před zasazením. Odtud provádějí velitelé velitelský průzkum, upřesňují součinnost jak uvnitř jednotky, tak i se sousedy a jinými druhy vojsk a vydávají rozkazy podřízeným jednotkám.

Uvážíme-li celkovou vzdálenost, kterou musí tankové a mechanisované vyšší jednotky urazit při jejich zasazování do průlomu, t. j. vzdálenost od vyčkávacího postavení k přední čáře obrany — 20 km, taktickou hloubku obrany 15 až 18 km, celkem tedy 35 až 38 km, vyplývá z toho, že bude nutno tanková a mechanisovaná vojska použítá k rozvinutí průlomu přisunovat k místu průlomu již ke konci předcházejícího dne, aby mohla být RS zasazena do průlomu následujícího dne co nejdříve po svítání. Ráz činnosti pozemních vojsk určuje i úkoly letectva. Letecká ochrana rychlé skupiny proti napadení nepřátelským letectvem se bude provádět jak v prostorech soustředění, tak zvláště při jejím zasazení do průlomu.

Druhé období — rozvinutí úspěchu, obklíčení a zničení nepřátelského uskupení

Začíná od doby, kdy tanková a mechanisovaná vojska překročí čáru dotyku pěších jednotek. Toto období je nejdůležitějším obdobím v bojové činnosti rychlé skupiny, jejímž hlavním cílem je zasadit zničující údery nepříteli v celé hloubce zamýšlené operace, úplně desorganisovat nepřítele a zničit jeho síly v operační a strategické hloubce.

Jakmile rychlá skupina pronikne do operační hloubky, musí se snažit rychlým postupem vniknout co nehlouběji do týlu nepřítele, aniž se bojí odtržení od hlavních sil. Tanková a mechanisovaná vojska předcházejí nepřátelská vojska v jejich rozvinutí s cílem nedopustit vytvoření nové souvislé fronty obrany nepřítele a zaujetí výhodné terénní čáry. Drtí nepřítele po částech a netřísťí své síly na objektech, které mohou obejít. Tím zabezpečují vysoké tempo operace, které dosahovalo 20 až 30 km denně.

Třetí období — operační pronásledování a ničení ustupujícího nepřítele

Úkoly tankových a mechanisovaných vojsk v operační hloubce obrany:

1. rozdrtit přicházející zálohy nepřítele, proniknout do týlu hlavního uskupení nepřítele, odříznout jeho ústupové cesty, zmocnit se výhodné terénní čáry, uzlů cest, předmostí a p., a vytvořit tak předpoklady pro operační obklíčení hlavního uskupení nepřítele.
2. pronásledovat ustupujícího nepřítele, nedovolit mu zaujmout nová obranná postavení, předstihnout ho a obklíčit,
3. spolu s pěšími jednotkami ničit obklíčeného nepřítele.

II. Úkoly bitevního leteckého sboru při součinnosti s rychlou skupinou

I. V přípravném období

Letecký průzkum je jeden z hlavních úkolů, prováděný bitevním letectvem v tomto období. Provádí se průzkum objektů jak před frontou, tak i na bocích pásma činnosti rychlé skupiny. Shromažďují se zprávy o uskupení vojsk nepřítele, o které se velitelství rychlé skupiny zajímá, dále o rázu obrany a terénu, o stavu cest, mostů, míst protitankových zátarasů a p.

V tomto období podporuje bitevní letecký sbor neprve vyšší jednotky prvního sledu při průlomu taktického pásma nepřátelské obrany a teprve na druhý den operace přechází do operačního podřízení rychlé skupiny.

2. V období průlomu taktické hloubky nepřítele a zasazení rychlé skupiny do průlomu

1. Letecký průzkum — zejména se zjišťují změny v uskupení nepřítele, obsazení obranných pásem, palebná postavení dělostřelectva a p.

2. Umlčování dělostřelectva a záloh nepřítele, zvláště na bocích pásma činnosti rychlé skupiny.

3. Podpora bojové činnosti předsunutých oddílů prvního sledu rychlé skupiny.

4. Vytvoření dýmových clon na bocích pro zastření pohybu rychlé skupiny.

5. Isolace prostoru, kde se zasazuje rychlá skupina proti silným zálohám nepřítele (zálohy armád nebo skupin armád).

3. V období rozvíjení úspěchu, obklíčení a zničení nepřátelského uskupení

1. Letecký průzkum.

2. Podpora boje předsunutých oddílů.

3. Odrážení protiútoků vedených do boků rychlé skupiny.

4. Údery proti silným zálohám nepřítele.

5. Vytvoření dýmových clon.

6. Podpora jednotek rychlé skupiny při ničení obklíčeného nepřítele a při pronásledování ustupujícího nepřítele.

7. Umlčení nepřítele kterému se podařilo ustoupit a zachytit se na dalším spěšně vybudovaném obranném postavení.

III. Bojové možnosti bitevního leteckého sboru

Při stanovení bojových možností vycházíme ze tří podmínek:

a) Pro výpočty jako základní jednotku bereme bitevní letecký pluk o 32 letounech, divisi o třech plucích, sbor o třech divisích. Celkem je ve sboru 288 letounů.

b) Šířka pásma činnosti rychlé skupiny.

Rychlá skupina v sestavě dvou tankových a jedné mechanisované divise potřebuje pro své zasazení do průlomu pásmo široké nejméně 6 až 8 km při dvou až třech pochodových osách. Pochodové osy mají být od sebe vzdáleny 2 km, což se odůvodňuje tím, že tato vzdálenost zabezpečuje volnost manévru a vzájemnou podporu jednotlivých proudů. Dále je třeba, aby krajní pochodové osy, byly od nepřítele vzdáleny nejméně 2 km proto, aby tankové a mechanisované jednotky nebyly ohrožovány přímou palbou nepřátelského dělostřelectva.

c) Hloubka bojové sestavy rychlé skupiny.

Rychlá skupina o dvou tankových a jedné mechanisované divisi potřebuje nejméně 2 až 3 pochodové osy; v této bojové sestavě ve dvou sledech dosahuje rychlá skupina hloubky 60 až 80 km.

1. den bojové činnosti rychlé skupiny

K zabezpečení pohybu rychlé skupiny složené ze dvou tankových a jedné mechanisované divise hrdlem průlomu taktické hloubky nepřátelské obrany je třeba nejméně dvou skupin o 8 bitevních letounech před bojovou sestavou rychlé skupiny a jedné až dvou skupin na jejích bocích. To znamená, že potřebujeme nejméně, počítáme-li jen se dvěma skupinami vpředu a jednou skupinou na boku rychlé skupiny, 24 bitevních letounů pro přímý doprovod. Za hodinu bude potřebí trojnásobného množství letounů, t. j. 72 (počítáme-li dobu prodlévání letounů nad bojištěm 20 minut).

V době zasazení rychlé skupiny do průlomu je třeba k přímému doprovodu bitevním letectvem v trvání nejméně tří hodin denního času 216 letounů.

Dále bude třeba určitý počet bitevních letounů k narůstání úsilí, proto je třeba mít i zálohu, a to nejméně jednu třetinu.

Celkem je tedy nutno mít k dispozici do 300 bitevních letounů k zabezpečení zasazení rychlé skupiny do průlomu, t. j. k jejímu přímému doprovodu při procházení hrdlem průlomu taktické hloubky obrany.

Po zasazení rychlé skupiny už nebude zapotřebí neustálého přímého doprovodu bitevním letectvem. Počet doprovázejících skupin můžeme zmenšit a hlavní síly bitevního letectva mít v pohotovosti čís. 1 a čís. 2 na letišti pro odrážení protiúderů nepřítele soustředěnými údery hlavně proti nepřátelským tankům a dělostřelectvu. V druhém údobí bojové činnosti rychlé skupiny, při rozvinutí taktického úspěchu v operační, určíme-li k přímému doprovodu jednu skupinu o 8 letounech, bude třeba na 1 hodinu bojové činnosti 24 letounů. Před námi však zůstává ještě přibližně 10 hodin denního času na provádění bojové činnosti, to znamená, že je třeba ještě 240 vzletů.

Na první den je třeba celkem 540 vzletů. První den bojové činnosti bitevního leteckého sboru jakožto nejzávažnějšího dne činnosti rychlé skupiny musí bitevní letecký sbor počítat s největší intenzitou své bojové činnosti, a to s 2½ až 3 sborovými vzlety, t. j. se 720 až 864 vzlety.

Zbývá 180 až 324 vzletů v záloze na umlčení operačních záloh nepřítele.

Při 720 až 864 vzletech může bitevní letecký sbor poskytnout velmi cennou pomoc rychlé skupině, hlavně při bojích v operační hloubce při odrážení silných protiúderů.

2. den bojové činnosti rychlé skupiny

V druhém dnu bojové činnosti bude RS používat bitevního letectva k přímému doprovodu v omezeném rozsahu, neboť v tomto údobí budou značné síly bitevního letectva použity při odrážení nepřátelských protiúderů soustředěnými údery. Určit předem, kdy a jakými silami se to bude provádět, je velmi obtížné vzhledem k rychle se měnící situaci.

Při bojové činnosti rychlé skupiny v operační hloubce mohou nastat dva charakteristické případy:

1. případ

Proti rychlé skupině postupuje obrněná divise po dvou pochodových osách vpředu s jedním tankovým praporem a dále s dvěma mechanisovanými prapory na každé ose.

Dva bitevní letecké pluky při činnosti proti dvěma tankovým praporům okolo 120 tanků mohou zdržet jejich postup na 40 až 60 min a vyřadit z činnosti do 25% tanků (2 bitevní letouny na 1 tank).

Bitevní letecká divise je s to desorganizovat postup obrněné divise na 2 až 3 hodiny, poškodit a zničit materiální část do 10 až 15%.

2. případ

Nepříteli se podařilo dvěma pěšími divisemi zaujmout spěšně vybudované obranné postavení při šířce pásma obrany 20 km. Jestliže by měla rychlá skupina možnost obejít tento obranný prostor, je lépe jej neprolamovat a obejít. Při šířce fronty 20 km nebude však možno tento manévř vždy provést. Prolamování spěšně vybudované obrany provádějí tanková a mechanisovaná vojska na úzké frontě, v našem případě na frontě 3 až 4 km. Na tomto úseku je třeba bitevním letectvem zabezpečit úspěch rychlé skupině. Mimo to je nutné chránit i boky rychlé skupiny, to znamená bude třeba zabezpečit bojovou činnost rychlé skupiny v šířce 5 až 6 km.

Jaké obranné objekty mohou být v prostoru, který brání tyto dvě nepřátelské pěší divise?

V každé pěší divisi může být do 9 pěších praporů, 4 dělostřelecké oddíly a 1 tankový prapor.

U dvou pěších divisí bude 18 pěších praporů, 8 dělostřeleckých oddílů a 2 tankové prapory.

Kromě toho nutno počítat až s 12 dělostřeleckými oddíly u armádního sboru, které z větší části budou podporovat obranný boj pěších divisí.

Bitevní letectvo bude podporovat útok tankových a mechanisovaných vojsk při prolomání spěšně vybudované obrany nepřítele v šířce pásma 5 km, podle námi vzatého příkladu, t. j. $\frac{1}{4}$ z celé šířky obranné fronty dvou pěších divisí (20 km).

Jestliže předpokládáme, že v této šířce 5 km bude rozmístěna přibližně $\frac{1}{4}$ sil nepřítele od jeho dvou pěších divisí, bude na tomto úseku 6 pěších praporů, 6 až 7 dělostřeleckých oddílů a 1 tankový prapor.

Předpokládám, že letectvo bude umlčovat pěší jednotky v celé hloubce bojové sestavy, i když je třeba počítat s tím, že to nebude vždy možné a účelné. Někdy bude třeba omezit se jen na umlčení druhých sledů.

Na umlčení palebných prostředků těchto jednotek bude třeba celkem asi 220 bitevních letounů. Počítáme 20 letounů na pěší prapor, 12 letounů na dělostřelecký oddíl a 24 bitevních letounů na tankový prapor. Vezmeme-li nejnepříznivější případ, že vlastní dělostřelectvo RS se bude moci vypořádat jen s jedním nepřátelským pěším praporem, pak bude třeba k zabezpečení útoku rychlé skupiny proti spěšně vybudované obraně 200 bitevních letounů (t. j. zhruba 6 plukovních vzletů).

K přímému doprovodu útočících jednotek rychlé skupiny bude třeba nejméně jednoho bitevního leteckého pluku a jako zálohu velitele bitevního leteckého sboru určíme 2 plukovní vzlety.

Celkem bude třeba:

na podporu útoku rychlé skupiny	6 plukovních vzletů,
na přímý doprovod rychlé skupiny	1 plukovní vzlet
na zálohu velitele bitevního leteckého sboru	2 plukovní vzlety

t. j. 9 plukovních vzletů

Jestliže se rychlá skupina v průběhu boje střetne se silnými zálohami nepřítele, nebudou síly jednoho bitevního leteckého sboru s to dostatečně podporovat boj tankových a mechanisovaných jednotek a bude třeba použít dalších sil letecké armády. Boj rychlé skupiny v hloubce nepřítele se podporuje nejen silami jednoho bitevního leteckého sboru, ale i dalšími silami letecké armády.

Závěrem možno říci, že bitevní letecký sbor plně zabezpečuje podporu bojové činnosti rychlé skupiny na bojišti a na některých místech může rušit i přístup nepřítele k němu. K plnění posledně jmenovaného úkolu však bude zpravidla třeba další posily silami letecké armády, zvláště proti silným zálohám nepřítele.

IV. Taktika a způsoby bojové činnosti bitevního leteckého sboru při součinnosti s rychlou skupinou

Přípravné období

Vyšší jednotky rychlé skupiny zakončují soustředění, provádí se příprava pro společnou bojovou činnost. V tomto období přímé součinnosti jednotek rychlé skupiny s bitevním leteckým sborem v celku není.

Letecký průzkum je hlavním úkolem bitevního leteckého sboru v přípravném období. Kolmé fotografování větších prostorů provádí průzkumné letectvo letecké armády. Perspektivní fotografování pochodových cest, dobře zamaskovaných záloh, zvláště tanků a děl provádí bitevní letecký sbor, který spolupracuje s rychlou skupinou. Na ofotografování

vání pochodové cesty dlouhé 120 km je třeba dvou bitevních letounů, z nichž každý má zásobu filmu na 60 km. K ochraně průzkumných letounů proti nepřátelskému stíhacímu letectvu se určují 4 až 6 stíhacích letounů, jimž může být též dán úkol umlčet protileteckou obranu cíle průzkumu. Tato skupina stíhačů letí před bitevními letouny ve vzdálenosti 300 m a s převýšením 600 až 800 m. Mimo to může být určena i zvláštní skupina bitevních letounů v síle přibližně 4 letounů, která má za úkol přilákat na sebe palbu protiletadlových dělostřeleckých baterií a ničit je. Celková potřeba na ofotografování čtyř pochodových cest bude 8 až 24 bitevních letounů a 16 až 24 stíhacích letounů.

V přípravném období se provádí jak taktický průzkum do hloubky 150 km, tak i operační průzkum do hloubky až 500 km, a to prostředky letecké armády. Úkoly taktického průzkumu do hloubky 50 až 80 km mohou být dány bitevnímu leteckému sboru, který provádí součinnost s rychlou skupinou.

1. období — průlom taktické hloubky nepřítele a zasazení rychlé skupiny do průlomu

V tomto údobí má velký význam průzkum zrakem, pozorování bojiště. Bitevní letec věnuje více pozornosti objektům, které jsou v pásmu pohybu rychlé skupiny jak vpředu, tak i na bocích, do hloubky 30 až 40 km. Tento průzkum se provádí periodicky nejméně po 2 hodinách jak v zájmu velitelství rychlé skupiny, tak i bitevního leteckého sboru. Hloubka průzkumu opět 50 až 80 km, na větší hloubku se provádí prostředky letecké armády. Při zjištění silných záloh nepřítele bude se průzkum opakovat v častějších intervalech než 2 hod.

Pozorování bojiště provádějí ty bojové skupiny bitevních letců, které ničí a umlčují objekty nepřítele při provádění bojového úkolu, a které při zpátečním letu pozorují zvláště boky rychlé skupiny. Jenom v jednotlivých případech vysílají se speciální osádky k provádění průzkumu bojiště. Na průzkum se vysílají nejenom bitevní letouny; za příznivých povětrnostních podmínek se k tomu určují i letouny stíhací.

Při zasazení rychlé skupiny do průlomu vynakládá bitevní letecký sbor mnoho úsilí na umlčení opěrných bodů a uzlů, které brzdí postup rychlé skupiny. Tu se součinnost projevuje hlavně s předsunutými oddíly a předvoji. Hlavním cílem bitevního letectva je nedat možnost nepříteli rozvinout se svými silami k provedení protiútoků a tím zabezpečit rychlý postup rychlé skupině. V průběhu zasazení rychlé skupiny do průlomu má velký význam nepřetržitá bojová činnost bitevních letců a včasná jejich pomoc jednotkám rychlé skupiny.

Kromě přímého doprovodu může být dán bitevnímu leteckému sboru úkol položit dýmové clony, což provádějí speciálně vycvičené osádky.

Isolace pásma průlomu od přísunu záloh nepřítele se provádí prostředky letecké armády.

2. období — rozvinutí úspěchu, obklíčení a zničení nepřátelského uskupení

Tam, kde se zasazuje do průlomu rychlá skupina, je i hlavní úkol frontu. Proto se k součinnosti přibírají i jiné druhy letectva.

Letecký průzkum. Provádí se týmž způsobem a prostředky jako v předcházejícím údobí. Rozdíl je v tom, že se pozoruje i tyl rychlé skupiny, průzkum je kruhový, nejen vpředu a na bocích, ale též dozadu do okruhu 80 až 100 km.

Podpora boje předsunutých oddílů. Jestliže leteckým průzkumem byly zjištěny silné operační zálohy nepřítele v hloubce do 150 km, zdržuje bitevní a bombardovací letectvo letecké armády postup těchto záloh a tím získává rychlé skupině čas k ovládnutí výhodné terenní čáry a k rozvinutí svých sil. Bitevní letecký sbor, určený k taktické součinnosti s rychlou skupinou, ničí a umlčuje palebné prostředky v menší hloubce, podporuje boj předsunutých oddílů a zabezpečuje, aby mohly předejít nepříteli v obsazení důležitých terenních čar a zabezpečit rozvinutí hlavních sil rychlé skupiny.

Podpora jednotek rychlé skupiny při pronásledování ustupujícího nepřítele. Tato bojová činnost se provádí též na základě zpráv získaných leteckým průzkumem.

K provádění tohoto úkolu se přibírají i ostatní síly letecké armády, jak bitevní, tak i bombardovací letectvo. Bitevní letecký sbor tu působí malými skupinami hlavně proti přepravám a mostům, odřezává tím ústupové cesty nepřítele a pomáhá rychlé skupině v obklíčení a zničení jeho jednotek. Cílem bojové činnosti bitevního letectva tu je zdržovat ústup jednotek nepřítele a nenechat je obsadit nové obranné postavení.

Činnost proti předvojům nepřítele, které zadržují postup rychlé skupiny. Tu je již nutné zasazovat bitevním letectvem silné údery proti objektům nepřítele. Nejdříve se provádí podpora útoku krátkými, ale silnými soustředěnými nálety a potom jednotky bitevního leteckého sboru doprovázejí útok rychlé skupiny. Proti kterým objektům a uskupením nepřítele udeřit, zda před frontou nebo na bocích, o tom rozhoduje velitel rychlé skupiny. Nejúspěšněji se tento úkol řeší společnou činností jak se země, tak ze vzduchu. Při zasazování úderu je třeba uvážit ráz cíle, zda je pohyblivý nebo nepohyblivý. Nejdříve provádíme úder proti tankovým vojskům nepřítele. Při úderu snažíme se nejdříve narušit celistvost uskupení nepřítele a pak jej ničíme po částech.

Údery proti zálohám nepřítele. Při činnosti proti zálohám je třeba brát v úvahu jejich složení (pěchota, tanky, dělostřelectvo). Především je nutné udeřit na tanky. Cílem bitevního letectva tu musí být zasazení zdrcujícího úderu zálohám ještě v místech soustředění, kde jsou v kompaktních celcích a kdy účinek úderu je daleko větší, než když zálohy jsou již rozvinuty v bojových sestavách.

Podpora útoku rychlé skupiny na spěšně vybudovanou obranu. Letecká příprava útoku provádí se bitevním letectvem společně s dělostřelectvem rychlé skupiny, letectvo umlčuje při tom druhé sledy nepřítele. Potom provádí bitevní letecký sbor přímý doprovod jednotek rychlé skupiny, které prolamují obranu nepřítele. Tu se uplatní i položení dýmových clon, aby nebyl nepřítelem předem zjištěn náš úmysl.

Způsoby bojové činnosti v tomto údobí, v údobí rozvinutí taktického úspěchu v operační, závisí na činnosti nepřítele. Projevuje-li nepřítel malou aktivitu, není třeba přímého doprovodu a postačí přivolat bitevní letectvo z pohotovosti na letišti teprve na výzvu. Za složitější situace, kdy průběh bojových událostí má rychlý spád, je lépe vyzývat bitevní letce do vyčkávacích prostorů, odkud se usměrňují na ty cíle, které nejvíce brání v postupu rychlé skupině.

V. Organisaace bojové činnosti bitevního leteckého sboru

Organisaace bojové činnosti začíná od přijetí úkolu. Velitel bitevního leteckého sboru dostává bojový úkol od velitele letecké armády. Doby do provádění bojové činnosti využije velitel k důkladné přípravě na úspěšné plnění úkolu. Provádí se společná cvičení, válečné hry v terénu s účastí tanků a letectva v podmínkách odpovídajících co možná skutečné bojové situaci.

Součinnost letectva s tankovými a mechanisovanými vojsky se provádí jak na principu operačního podřízení bitevního leteckého sboru rychlé skupině, tak i na principu podpory. Centralisované velení letectvu se narušuje, část sil letecké armády přechází do operačního podřízení vševojskových velitelů.

Velitel bitevního leteckého sboru dostává od velitele letecké armády pokyny o délce trvání součinnosti, počet vzletů, kdo bude provádět ochranu rychlé skupiny a bitevního leteckého sboru proti nepřátelským úderům ze vzduchu atd. Tyto otázky spolu s druhými otázkami (jako signály součinnosti, vzájemného rozpoznávání a pro určování cílů) musí být náležitě rozpracovány s velitelem rychlé skupiny.

Jakmile dostane velitel bitevního leteckého sboru úkol ve štábu letecké armády, a po upřesnění situace, vrací se na své VS, informuje svůj štáb o situaci a vydá pokyny, co je třeba připravit k informační zprávě pro velitele rychlé skupiny. Štáb po zpracování těchto podkladů přednáší je náčelníkovi štábu nebo přímo veliteli. Velitel s operační skupinou (náčelník operačního oddělení, šturman, náčelník spojení, šifrovací důstojník) odchází na VS velitelství rychlé skupiny, kde přednese svou informační zprávu o přijatém úkolu,

vzdušné situaci, bojových možnostech bitevního leteckého sboru, materiálním zabezpečení a návrh na použití bitevního leteckého sboru při podpoře rychlé skupiny.

Pak informuje velitel rychlé skupiny velitele bitevního leteckého sboru o úkolech které dostal, o svém rozhodnutí a stanoví úkoly bitevnímu leteckému sboru.

Velitel bitevního leteckého sboru hodnotí situaci, přijímá rozhodnutí a předkládá je veliteli rychlé skupiny ke schválení. Potom se zpracovávají otázky součinnosti a pořizuje se řada dokumentů. Již tu se upřesňují i otázky týkající se společných skupinových cvičení a válečných her.

Potom se velitel bitevního leteckého sboru vrací do svého štábu. Tam organisuje součinnost se stíhacím letectvem, upřesňuje své rozhodnutí a předkládá je ke schválení veliteli letecké armády. Nyní následuje stanovení úkolů velitelům divisí a štáb bitevního leteckého sboru zpracovává bojový rozkaz.

Plánování bojové činnosti se provádí již při sestavování podkladů pro informační zprávu pro velitele rychlé skupiny. V hrubých rysech se plánuje intenzita bojové činnosti na několik dnů dopředu, 4 až 5 dní, podrobněji jen na dva dny, při čemž počítáme s 2 až 3 vzlety na jeden provozuschopný letoun za den.

Úspěch bojové činnosti bitevního leteckého sboru závisí na dobré organizaci velení. Aby velitel mohl dobře velet, musí znát situaci a cítit tep boje. Toho je možné dosáhnout, bude-li velitel velet tamodtud, kde tento tep je možno cítit, proto bude jeho stanoviště u stanoviště velitele rychlé skupiny.

Také stanoviště velitele bitevních leteckých divisí budou u velitelů vyšších jednotek které podporují. Také u druhého sledu RS a u PO je třeba mít letecké styčné důstojníky a navaděče.

Velitel bitevního leteckého sboru má sebou operační skupinu složenou ze 4 až 5 důstojníků (náčelník operačního a zpravodajského oddělení nebo jejich pomocníci, náčelník spojení, šifrovač důstojník). Hlavním pojítkem je radio. Velitel bitevního leteckého sboru musí mít sebou nejméně čtyři radiové stanice, jednu pro spojení se svým štábem (síť štábu bitevního leteckého sboru), druhá pro spojení s letouny (naváděcí síť), jednu v síti výzvy, další radiovou stanicí pro spojení se štábem letecké armády. Kromě toho několik přijímačů (průzkum, hlásná služba). U velitelů bitevních leteckých divisí je třeba nejméně jedné radiové stanice pro spojení s letouny a jedné v síti výzvy; kromě toho bude třeba mít radiovou stanicí v síti štábu bitevního leteckého sboru.

VI. Pokyny velitele bitevního leteckého sboru náčelníku štábu (příklad, ne šablona)

1. Úkoly bitevního leteckého sboru stanovené velitelem letecké armády.

Počítejte při přípravě a plánování bojové činnosti:

- 12.—17. 6. příprava štábů a jednotek k bojové činnosti.
- 20.—21. 6. se bude provádět taktické cvičení s útvary rychlé skupiny.
- 22. 6. přemístění jednotek bitevního leteckého sboru na nový letištní uzel.
- 23. 6. přezkoušet pohotovost jednotek k nastávající bojové činnosti.

Do 16. 6. 18.00 zpracuje mně štáb pro přípravu organizace součinnosti s rychlou skupinou:

- informační zprávu o bojové sestavě bitevního leteckého sboru i stíhací letecké divise, která je určena k ochraně sboru,
- bojové možnosti bitevního leteckého sboru na podkladě stanovené intenzity bojové činnosti,
- informační zprávu o uskupení a stavu nepřátelského letectva a o rázu jeho činnosti v pásmu činnosti bitevního leteckého sboru.

2. Seznam otázek, které je třeba rozřešit v součinnosti s velitelem rychlé skupiny.

3. Šturmské výpočty, doba příletu pluků a divisí k linii fronty po výzvě, k čáře zasazení rychlé skupiny, k výchozí čáře pro útok, k čáře, které má dosáhnout rychlá skupina druhého dne, bombardovací výpočty pro charakteristické cíle a p..

4. Návrh na organizaci velení. Operační skupina, jejíž složení vy určíte, bude u velitele rychlé skupiny, velitelé divisí budou se svými operačními skupinami u velitelů divisí prvního sledu rychlé skupiny, styční důstojníci a navaděči u PO a u druhého sledu.

5. V den „D 1“ budu bojovou činnost bitevního leteckého sboru řídit ze své VP v prostoru VP velitele xté armády.

6. Odjezd do štábu rychlé skupiny 17. 6. 06.00 na autech. Doprovází mně náčelník operačního oddělení, náčelník spojení a šturman. Návrat předvídám 17. 6. 20.00.

7. K této době pozvete velitele stíhací letecké divise k vyřešení otázek součinnosti.

8. Úkoly divisím vydám osobně ve štábu sboru 18. 6. 09.00 (po schválení velitelem letecké armády).

9. Zpracovat methodický materiál k provedení válečné hry s veliteli divisí a pluků 18. 6. 12.00 až 17.00. Zpracovaný materiál předložit ke schválení 17. 6. 22.00.

10. Upozornit velitele divisí, že se zúčastní se šturmany, náčelníky operačního a zpravodajského oddělení válečné hry rychlé skupiny 19. 6.

11. Plán příprav a kontrol bojové činnosti předložit mně 12. 6. 12.00 (t. j. zítra).

12. Přípravu k nastávající bojové činnosti provádět se zřetelem na zachování všech opatření k utajení, ke zpracování materiálu přibírat jen omezenou skupinu důstojníků, všechny dokumenty pořizovat v jednom exempláři a rukou, potřebné úkoly dávat jen výpisy z plánu a tomu, koho se týkají.

13. Soustavný letecký průzkum organisovat od svítání 12. 6. v pásmu činnosti bitevního leteckého sboru.

14. Nařízení o materiálně technickém zabezpečení vám vydám dodatečně.

Pokyny náčelníka štábu bitevního leteckého sboru

1. Informuje štáb o úkolech, které bude provádět bitevní letecký sbor při součinnosti s rychlou skupinou.

2. Informační zprávu o bojové sestavě bitevního leteckého sboru, i stíhací letecké divise a bojových možnostech na základě stanovené intenzity bojové činnosti na 2. až 4. den útoku zpracuje starší pomocník náčelníka operačního oddělení a předloží 16. 6. v 10.45 hod.

3. Hlavní šturman zpracuje bombardovací a navigační výpočty.

4. Zástupce náčelníka štábu spolu s náčelníkem spojení sestaví seznam otázek, které bude třeba vyřešit se štábem rychlé skupiny, a návrh na organizaci součinnosti přihlížející k tomu, že velitel bitevního leteckého sboru se svou operační skupinou bude u velitele rychlé skupiny a velitelé leteckých divisí se svými operačními skupinami u velitelů divisí prvního sledu rychlé skupiny a styční důstojníci u představených oddílů a druhého sledu rychlé skupiny. Určit složení operační skupiny a potřebné množství aut a pojítek.

Zástupce náčelníka štábu nařídí jednomu z důstojníků štábu zpracovat methodický materiál na jednostrannou válečnou hru s veliteli divisí a pluků i stíhací letecké divise na thema „bitevní letecký sbor při součinnosti s rychlou skupinou v rozvinutí průlomu fronty“. Situaci a bojovou sestavu dát skutečnou. Doba na provedení 6 hodin. Zpracovaný materiál mně předložíte 17. 6. v 10.00 a veliteli bitevního leteckého sboru 17. 6. 22.00.

Společně s hlavním šturmanem se připravit k válečné hře, kterou bude řídit velitel frontu ve štábu rychlé skupiny; předběžné instrukce vám dám 18. 6.

5. Starší pomocník náčelníka operačního oddělení vyzve velitele stíhací letecké divise, aby se dostavil do štábu bitevního leteckého sboru 17. 6. 20.00 k vyřešení otázek součinnosti.

6. Starší zpravodajský pomocník zpracuje plán průzkumu na 12. až 23. 6. Plán předložit 11. 6. v 17.00 hodin.



V příštím čísle VM bude otištěno pokračování tohoto článku — část pojednávající o materiálním zabezpečení bitevního leteckého sboru podporujícího rychlou skupinu frontu (armády).