

## POUŽITÍ TAKTICKÝCH VÝSADKŮ PŘI PRŮLOMU TAKTICKÉ HLOUBKY OBRANY NEPŘÍTELE

Podplukovník Ladislav Krupka, podplukovník Antonín Jakab a major  
Vladimír Železník

Zbraně hromadného ničení svým značným rozsahem ničivých účinků umožňují dosahovat rozhodných výsledků v boji a operaci. Výsledků atomových úderů je třeba rychle využít, aby bylo nepříteli zabráněno obnovit atomovými údery narušenou souvislost odporu, a tím dosahovat vysokého tempa a nepřetržitosti útoku.

Taktický výsadek vysazený v taktické hloubce obrany nepřítelů svou bojovou činností napomáhá vševojskovým svazkům prvního sledu armády překonat obranný systém, který klade útočícím vojskům největší odpor. Říkáme-li tedy, že výsadky přispívají k zvýšení tempa a nepřetržitosti útoku, musíme v tomto směru zvláště podtrhnout význam taktického výsadku v boji o taktickou hloubku obrany nepřítelů.

Vojska mohou dosahovat vysokého tempa útoku dovedným využitím úderné síly a pohyblivosti bojové techniky, používáním nových způsobů bojové činnosti a mnohými jinými cestami a způsoby. Jedním z neposledních prvků dosažení vysokého tempa útoku je rozsáhlé použití výsadků v útočném boji a operaci. Důležitost využití výsadků, zvláště taktických, je zdůrazněna ve výcvikovém rozkaze ministra národní obrany na letošní rok, kde se nařizuje naučit se k zabezpečení vysokého tempa útoku a střetného boje používat taktických výsadků v síle zesíleného praporu, vysazených po atomovém úderu.

Ve svém článku se zaměříme na vyhodnocení situace, za níž může k vysazení taktického výsadku dojít, na jeho možné úkoly a způsob jejich plnění a konečně na organizaci příprav použití taktického výsadku.

### 1. Zásady použití výsadků a jejich úkoly v boji v taktické hloubce obrany

Výsadků jako nového bojového prostředku bylo po prvé použito v druhé světové válce jak na straně spojenců, tak i na straně fašistických mocností. Na jejich upotřebení v boji a operaci byl rozdílný názor, a proto byl i různý způsob jejich použití. Tak Sovětská armáda používala výsadků v těsné součinnosti s pozemním vojskem a letectvem, kdežto kapitalistické mocnosti jich používaly poněkud samostatněji a společněly více na překvapení jimi dosahované. Při nedávné agresi proti Egyptu použily vojenské síly Izraele výsadku k zabezpečení pozemní operace směřující k ohrožení Suez. Podle článku »Vojenské operace v Egyptě«, uveřejněného v západoněmeckém časopise Společnosti pro vojenské bádání, »Wehrkunde« č. 12 z prosince 1956 byl izraelský výsadek vysazen na směr KUNTILLA (jz. od hranice Izraele), město SUEZ asi 30 km východně od SUEZ dne 29. října a rychlé tankové svazky se s ním přes silnou činnost egyptských leteckých sil spojily 31. října. Ač není síla výsadku uváděna, je vzhledem k vzdálenosti vysazení (asi

200 km) a k době samostatného vedení bojové činnosti patrné, že šlo o silnější výsadekovou jednotku.

Výsadekové útvary a svazky jsou podle platných zásad prostředkem hlavního velitelství a mohou být přiděleny veliteli frontu (armády) nebo jejich použití řídí přímo velitel výsadekových vojsk.

Výsadeky mohou plnit tyto hlavní úkoly:

— ničit nepřátelská letiště, sklady zbraní hromadného ničení, odpalovací základny řízených střel a palebná postavení atomového dělostřelectva,

— pomáhat pozemním silám při plnění jejich úkolů,

— rozvracet velení, spojení a zásobování vojsk nepřítele,

— obsazovat a udržovat důležité terénní a komunikační objekty a místa v bojové sestavě nebo týlu nepřítele.

Vzdušných výsadek má být použito vždy s překvapením, a to k plnění takových úkolů, jejichž splnění má podstatný vliv na průběh boje pozemních sil.

Organisace použití vzdušného výsadku musí probíhat souběžně s organizací a přípravou pozemního boje a operace a musí s ní být do všech podrobností sladěna. Použití vzdušných výsadek a jejich pozemní bojová činnost má vždy klamat nepřítele o jejich skutečných úkolech a mařit tak jeho úsilí o zničení výsadku.

Za použití zbraní hromadného ničení nabývají ve všech fázích boje značného významu taktické výsadeky. Úkoly taktického výsadku budou plnit zpravidla jednotky v síle zesíleného praporu až brigády, vybavené samočinnými zbraněmi, bezzákluzovými kanony a jinými účinnými protitankovými prostředky.

Při plánování a přípravě vysazení taktického výsadku je třeba počítat s tím, že budou téměř ve všech druzích boje vysazovány v prostorech poměrně dosti nasycených vojsky nepřítele. Plnění úkolu vzdušným výsadkem je tedy přímo závislé na volbě doby a místa vysazení, dosažení překvapení nepřítele a konečně na pečlivosti přípravy boje a organisace součinnosti s pozemním vojskem a letectvem. Nejrozhodnějším prvkem, který umožňuje taktickému výsadku v taktické hloubce plnit úkol, je použití zbraní hromadného ničení, které svým ničivým účinkem vytvářejí podmínky pro vysazení výsadku a jeho přípravu k boji do zásahu záloh nepřítele.

Drtivý atomový úder za dělostřelecké a letecké přípravy na odpory v celé taktické hloubce dává plný předpoklad k jejímu průlomu vysokým tempem. Hromadné použití atomových pum však současně prozrazuje pravděpodobný směr hlavního úderu a přímo nutí nepřítele přehradit napadené úseky.

I když úder atomových pum v taktické hloubce za hlavním pásmem obrany bude ve většině případů veden na soustředěné zálohy (shoz na jednotky už přímo rozmístěné k obraně druhého pásma je méně účinný), nevylučuje to možnost, že nepřítel včas přehradí ohrožené směry zálohami přísunutými z hloubky nebo z pasivních úseků.

Hlavním objektem činnosti výsadku pak budou příčná postavení, přední okraj druhého pásma obrany a prostor třetího postavení hlavního pásma obrany. Úkoly před třetím postavením hlavního pásma obrany výsadeky zpravidla plnit nebudou, a to proto, že by mohlo dojít k celkové

desorganisaci vojsk i k možným ztrátám způsobeným vlastním dělostřelectvem.

Hlavní úkoly, které mohou výsadky plnit:

- vytvořit podmínky pro průlom druhého pásma z chodu, zvláště bylo-li druhé pásmo připraveno jako hlavní,
- zabránovat v zaujetí čáry rozvinutí protizteče a protiúderu záloh, zvláště při útoku na mobilní obranu (viz přílohu 1),
- zabezpečovat bok průlomového uskupení,
- ztěžovat nepříteli podmínky při odstraňování následků po atomovém napadení (hašení požárů, obnova zátarasů, spojení atd.),
- narušovat zaujetí obrany druhého pásma,
- ovládnout a udržet důležité komunikační objekty a terénní celky.

K doplňkovým (někdy i samostatným) úkolům patří ničení atomových děl, odpalovacích ramp raketových střel, ničení skladů s municí a skladů s chemickými bojovými prostředky.

Tyto úkoly může plnit vzdušný výsadek ještě před zahájením průlomu a jako nejvhodnější se jeví doba, která umožní narušit plánovanou protipřípravu nepřítele.

Zvláště výhodné uplatnění pro taktický výsadek se jeví při ovládnutí předmostí při násilném přechodu vodního toku. Vysazení se provádí přímo na přepravy nebo zcela blízko nich a zpravidla k útoku s obou břehů. Zásadou je zmocnit se neporušené přepravy a ovládnout předmostí dříve, než se nepříteli podaří odcházejícími jednotkami zesílit obranu řeky. Opírá-li nepřítel druhé pásmo obrany o vodní tok, je výhodné použití vzdušného výsadku koordinovat s atomovým úderem někdy i na oba břehy (viz přílohu 2).

Horský zalesněný terén umožňuje dokonale utajení vysazení a přípravu celkové činnosti, klame nepřítele o síle. Činnost výsadku je ulehčena omezeným manévrem záloh nepřítele, hlavně tanků, a menší účinností dělostřeleckých paleb.

Účinné přepady jsou organisovány proti složkám odkázaným na komunikace (štáby, týly, dělostřelectvo). Vzdušných výsadků se používá v součinnosti s útočícími vojsky k dovršení obklíčení nepřítele, k obsazení dominujících výšin, průsmyků, soutěsek a p.

Při průlomu opevněného prostoru mohou být vzdušné výsadky v jednotlivých případech, a dovolí-li to situace, shozeny k úkolu dobýt jednotlivých opěrných bodů a uzlů obrany. Pro tyto úkoly volíme menší skupiny (nejvýše rotu zesílenou ženisty s výbušinami). Činnost musí být časově přesně sladěna s činností pozemních sil, obzvláště dělostřelectvem. To musí výsadek spolehlivě chránit proti ostatním opěrným bodům, které mohou mařit splnění stanoveného úkolu.

Trvalým úkolem všech výsadků je narušovat systém velení a spojení, ztěžovat práci týlu, ničit sklady munice a pohonných hmot. Tento úkol mohou plnit i samostatné skupiny vysazené buď současně s taktickým výsadkem nebo daleko dříve před provedením průlomu. Tyto skupiny mohou kromě důležitých průzkumných úkolů narušením spojení desorganisovat činnost nepřítele v okamžiku použití hlavních sil vzdušného výsadku nebo při plnění důležitých úkolů pozemními silami.

K zabezpečení průlomu připravené obrany nepřítele v noci mohou se výsadky zmocňovat důležitých úseků na druhém pásmu obrany nebo

zabraňovat v zaujetí výchozího položení k protizteči nebo napomáhat v doprolomení prvního pásma obrany. Důležitá doprovodná činnost v noci záleží v zakládání požárů v týlu a desorganizaci velení.

Ve střetném boji taktického výsadku může být využito k obsazení a udržení důležitých čar výhodných k rozvinutí vojsk.

Závěrem možno říci, že za použití zbraní hromadného ničení vzrůstá význam výsadků vůbec. Taktického výsadku pak bude nejvíce využito v útočném boji a operaci s hlavním cílem zabezpečit dosažení vysokého tempa a nepřetržitosti útoku.

## **2. Vysazení výsadku, způsob vedení boje, sloučení s pozemním vojskem**

Vysazení vzdušných výsadků a jejich příprava k provedení stanoveného bojového úkolu je jeden z velmi choulostivých momentů.

Vysazené jednotky jsou v této době rozptýleny, nedostatečně orientovány a málo způsobilé k okamžitému použití. Obtížnost použití bude proto často vyplývat z podmínek vysazení. Nebude-li vysazení zabezpečeno atomovým úderem, bude pro něj třeba volit neobsazené nebo slabě obsazené prostory mezi postaveními, mezi pásmy nebo i na nich. Vysazení do prvního pásma obrany se budeme vyhýbat i při obraně organizované na široké frontě. Bojová činnost výsadku v taktické hloubce je tak ohraničena prostorem třetího postavení prvního pásma obrany a zadní hranici pak tvoří důležité čáry a prostory za druhým pásmem obrany.

Způsob a doba vysazení budou vždy závislé na podmínkách a možnostech shozu a na konkrétních úkolech výsadku. Musí však být uskutečněno v nejkratší době, všestranně zabezpečeno a tak, aby výsadek nemusel po delší čas bojovat osamoceně.

V taktické hloubce je možné použít padákového nebo smíšeného výsadku. Předností smíšeného výsadku (část vysazovaná vrtulníky nebo kluzáky) je jeho rychlé a jednoduché shromáždění po přistání. Je však daleko více zranitelnější.

Vysazení může být provedeno buď v noci nebo ve dne, každý ze způsobů s řadou předností i nevýhod.

V noci se dá vysazení utajit, klade menší požadavky v leteckém zabezpečení, je však zdlouhavější a vyžaduje důkladnější přípravy. Aby se zkrátila celková doba, jsou jednotky zpravidla vysazovány na několik ploch.

Vyžaduje to pak buď shromáždit výsadek do jednoho prostoru, po případě přistoupit k plnění úkolu z několika směrů. Z toho vyplývá důležitý závěr, že se v žádném případě po vysazení nepřikračuje ihned k plnění bojového úkolu. Je též možné prozrazení některé skupiny při vysazování a tím i ohrožení provedení celé akce.

Vysazení ve dne je možno provést přímo na cíl nebo do jeho blízkosti, a to krátce po výbuchu atomové pumy (15 až 20 minut). Místní nadvláda ve vzduchu je však podmínkou. Je třeba vycházet i z toho předpokladu, že protiletadlové prostředky v blízkém okruhu budou zničeny nebo umlčeny a že i sám odpor nepřítele bude z počátku slabý. Vysazení bude zpravidla provedeno na jednu plochu, což umožňuje okamžité zahájit plnění bojového úkolu.

Vysazení a bojová činnost výsadku musí být důkladně zabezpečeny průzkumem, bojovým zajištěním a maximální podporou letectva a dělostřelectva.

Musí být proveden podrobný průzkum prostoru nastávající bojové činnosti a na nebezpečné, hlavně tankové směry, musí být vysláno bojové zajištění.

Doba, po kterou povedou výsadky boj odděleně od vlastních pozemních sil, bude závislá na hloubce, v jaké budou výsadky plnit bojový úkol a na rychlosti tempa útoku pozemních vojsk. Ke zkrácení doby, po kterou bude výsadek bojovat osamocen, používáme menších výsadků shazovaných v noci k plnění dílčích úkolů v bližší hloubce. Klamných výsadků v taktické hloubce zpravidla používáno nebude, a to proto, že by jen zvýšily ostražitost protivníka, a kdybychom je vysazovali na větší vzdálenost, neplnily by úkol, pro který byly vysazeny.

Bojové akce vzdušného výsadku mají velmi pohyblivý ráz při různých formách činnosti útočného i obranného rázu.

Útok je hlavní způsob činnosti k ovládnutí a udržení důležitých prostorů. Má být dostatečně zabezpečen letectvem a podle situace i dělostřeleckou podporou pozemních sil. Malá hloubka úkolů umožňuje vytvořit silný první sled. Odkrytá křídla útočících vojsk a nechráněný tyl budou vyžadovat důkladné zajištění. Jednotky musí dovedně manévrovat, rychle a rozhodně útočit na křídla a do tylu a plně využívat terénních i povětrnostních podmínek.

Akce větších taktických výsadků mohou být vhodně doplňovány rychlými a neočekávanými přepady malých skupin nebo celková akce taktického významu může být výsledkem činnosti několika menších výsadkových skupin (zničení důležitých obranných objektů, narušení velení, spojení, ovládnutí protitankových rajónů a p.). Tyto dílčí akce je výhodné provádět v noci za předpokladu, že vysazení bylo utajeno.

Obrana se organisuje k udržení důležitých taktických prostorů a čar do příchodu pozemních jednotek, zvláště rychlých, nebo do stanovené doby. Obrana má široce manévrový ráz a organisuje se kruhově. Proti-teče, i malých skupin, jsou prováděny na křídla a tyl nepříteli.

Při násilném přechodu vodního toku k ovládnutí předmostí vysazuje se nejsilnější výsadek (část) na protější břeh a okamžitě se organisuje aktivní obrana.

Pro všechny formy bojové činnosti je stálou zásadou tvoření silných záloh, a to vševojskových, protitankových a ženijních.

Zajišťovací jednotky jsou vysílány předem před vysazením výsadku k zajištění přistávacích ploch nebo až při vysazování celého výsadku jsou přímo shazovány do prostoru bojového zajištění. Někdy mohou být vyslány až po přistání výsadku z jeho hlavních sil.

Činnost výsadků může být v širokém měřítku zabezpečena bojovými chemickými a radioaktivními látkami a dýmem, a to jak při vysazení, tak i v průběhu boje (zabezpečení boků, tylu a p.). Dýmu může být navíc použito ke klamání a zamaskování pohybů.

Taktický výsadek bude nucen plnit bojový úkol za složité a obtížné situace často v úplném obklíčení za okolnosti, kdy postup pozemních sil bude nepřítelem značně brzděn. Je proto povinností velitele, který



výsadek vyslal, mít v rukou silnou výsadkovou zálohu i zálohu letectva, aby mohl čerstvými silami zasáhnout ve prospěch výsadku.

Sloučení taktického výsadku s vlastními vojsky bude ve většině případů uskutečněno proniknutím pozemních sil do prostoru činnosti vzdušného výsadku. Vlivem bojové činnosti může se změnit prostor činnosti i doba setkání. Je proto povinností velitele vzdušného výsadku včas informovat o změně situace a zabezpečit bezpečné sloučení i v nově vytvořených podmínkách.

V nových podmínkách boje je třeba vidět otázku vysazení výsadku v průběhu boje a s využitím účinku atomových pum jako velmi důležitou. Tento způsob ulehčí celkovou přípravu i samo bojové použití výsadku. Výsadky budou nuceny bojovat osamoceně jen po kratší dobu, a proto k plnění úkolů taktických výsadků v taktické hloubce v některých případech postačí střelecké jednotky v síle střeleckého praporu s organickými prostředky.

### 3. Možnosti organizace vzdušného výsadku z organických prostředků vševojskové armády

Soudobý vševojskový boj vyžaduje k dosažení vysokých temp a nepřetržitosti útoku častějšího a širšího využití taktického vzdušného výsadku.

V dosavadní praxi bylo k vysazení taktického vzdušného výsadku používáno podle způsobů přistání padákového nebo letadlového výsadku. V taktické hloubce nepřátelské obrany bude uskutečňování těchto druhů vysazení narážet na určité obtíže, o nichž jsme mluvili již v předcházejících státech. Pro vysazení taktického vzdušného výsadku v taktické hloubce nepřátelské obrany bude třeba, aby byl tento výsadek vysazen v co nejkratší době a aby byl připraven k boji dříve, než na něho udeří zálohy nepřítele. K přepravě takového výsadku bude dobře vyhovovat vrtulník.

Dále je třeba otázku taktického vzdušného výsadku řešit s hlediska vysazovaných jednotek samých. Pro časté používání výsadků nebude možno požadavek plně krýt z organických jednotek výsadkového vojska. Je proto třeba uvážit možnost použití střeleckých vojsk k plnění úkolů taktického výsadku, což způsob vysazení vrtulníky plně umožňuje. Tato vojska mohou s úspěchem plnit většinu úkolů taktického výsadku. Výsadkářů výsadkového vojska by pak mohlo být použito k plnění speciálních úkolů taktického vzdušného výsadku, jako na př. k ničení skladů atomové munice, odpalovacích základů raketových střel nebo k dobytí a udržení zvláště důležitých objektů.

K samostatnému plnění úkolů taktického vzdušného výsadku v taktické hloubce je třeba volit takovou jednotku, která by byla s to tento úkol plnit a která by mohla být v krátké době přepravena vrtulníky. Co se týče početního stavu jednotky, vyhovovala by pro tento účel jednotka v síle asi praporu.

Taktického vzdušného výsadku v taktické hloubce nepřátelské obrany bude používáno zpravidla do prostoru vlastního atomového úderu a střetne se v nejkratší době po svém vysazení s mechanisovanými a tankovými zálohami nepřítele, které budou mít za úkol přehradit mezeru

vzniklou atomovým úderem a zničit výsadek. Z toho důvodu je žádoucí, aby byla vysazovaná jednotka vybavena účinnými zbraněmi proti tankům i pěchotě nepřítele.

Při kalkulaci organisování a vysazování taktických vzdušných výsadků z organických jednotek armády docházíme k těmto závěrům:

K přepravě střelecké roty o třech střeleckých četách a jedné četě těžkých kulometů je třeba 12 až 14 vrtulníků, k přepravě střeleckého praporu složeného

ze tří střeleckých rot,

z minometné roty a

z protitankové roty,

bude třeba do 60 vrtulníků a při jeho zesílení protitankovými prostředky a prostředky radiačního a chemického průzkumu může potřeba stoupnout na 60 až 65 vrtulníků.

Při kalkulaci bylo počítáno s těmito možnostmi vrtulníku:

— rychlost 190 km/hod.,

— dolet 466 km,

— může nést 1200 kg v těchto možných variantách:

— 12 výsadkářů s výzbrojí,

— 8 ležících raněných a 1 ošetřovatel,

— minomet 82mm s obsluhou a střelivem do 1200 kg,

— minomet 120mm s obsluhou a střelivem do 1200 kg,

— kanon 57mm,

— dva motocykly s přívěsem a obsluhou.

Vzhledem k nutnému požadavku dosahování vysokého tempa boje a operace bude velmi často potřeba vysazovat taktický výsadek, přepravovat vojska a uskutečňovat nutné přísuny a odsuny vzduchem. A právě k plnění těchto úkolů se stane vrtulník vyhledávaným prostředkem.

U vševojskové armády bude jimi třeba zabezpečit

a) nutnou přepravu jednotek, přísuny a odsuny,

b) velení a spojení ve štábu a týlu armády,

c) velení a spojení ve svazcích armády.

K plnění těchto úkolů bude třeba u armády a u svazků jí podřízených organisovat zvýšený počet vrtulníků, než je tomu dosud.

Jiným možným řešením by bylo zabezpečit organickými vrtulníky armády a jejich svazků v dostatečné míře velení a spojení a nejnutnější případy přesunu. Případnou přepravu jednotek armády vzduchem pak zabezpečit prostředky staršího náčelníka.

První varianta se jeví pro možnost okamžitého použití vrtulníků při častých a náhlých změnách situace soudobého vševojskového boje výhodnější.

Pro případné organisování vzdušných výsadků z organických prostředků vševojskové armády bude povinností armády organisovat jejich bojové zabezpečení.

Letecky, čítajíc v to získání nutné vzdušné nadvlády, bude vysazení výsadku zabezpečeno v rámci letecké podpory armádní útočné operace.

Průzkum plánovaný a prováděný vševojskovou armádou v útočné operaci plně zabezpečuje i vysazení taktického vzdušného výsadku. Je

však třeba se zaměřit na pečlivé prozkoumání míst vysazení a to přesně časově a prostorově sladit s atomovými údery.

Zabezpečení bojové činnosti taktického vzdušného výsadku může být v rámci armády uskutečněno letectvem, řízenými (neřízenými) střelami a dělostřelectvem, jehož větší donosnost je požadována i z jiných důvodů.

Činnost taktického výsadku v boji v taktické hloubce nepřátelské obrany je sice krátkodobá, avšak k splnění úkolu armády nejvýš důležitá. Je proto třeba věnovat jejímu zabezpečení co největší pozornost.

Tak, jako má vysazování vzdušných výsadků za úkol podstatnou měrou přispět v celku k dosažení vysokých temp a nepřetržitosti útoku a dosažení cílů operace, může se v průběhu boje vyskytnout potřeba přepravit vzduchem i některé části bojových sestav vševojskových svazků prvního sledu armády. Budou to zejména průzkumné jednotky, části předsunutých odřadů svazků, byl-li jim přesun po ose jakýmkoli způsobem znemožněn, a tak ohroženo splnění jejich úkolu.

Uzavíráme tuto stať s tím, že vzhledem k zvýšené potřebě taktických výsadků bude účelné vysazovat kromě speciálních taktických vzdušných výsadků výsadkového vojska ještě taktické vzdušné výsadky z organických prostředků vševojskové armády. K plnění úkolů taktického výsadku možno využít střeleckých jednotek a jejich přepravu uskutečnit organickými vrtulníky armády, po případě prostředky staršího náčelníka.

#### 4. Příprava použití vzdušného taktického výsadku

Velitel a štáb armády jsou povinni dát veliteli vzdušného výsadku u jeho štábu dostatek podkladů a přiměřený čas k zvládnutí všech úkolů zabezpečení přípravy. Proto povolává velitel armády k sobě velitele vzdušného výsadku již v době, kdy informuje svůj štáb o úkolu armády. Velitel vzdušného výsadku informuje velitele armády o současném umístění vzdušného výsadku a o možnostech jeho použití.

V nařízení velitele armády o použití vzdušného výsadku je stanoven prostor a cíl činnosti, přibližná sestava, způsob součinnosti při plnění úkolu, zahájení a doba trvání úkolu, způsob sloučení s vlastními vojsky a doba pohotovosti vzdušného výsadku.

Štáb armády organizuje na základě požadavků velitele vzdušného výsadku

- průzkum prostoru nastávající bojové činnosti,
- protivzdušnou obranu a ochranu výsadku proti účinkům zbraní hromadného ničení, hlavně v době přípravy výsadku,
- spojení mezi vzdušným výsadkem, letectvem a štábem armády a
- zabezpečuje výsadek po stránce materiálně technické.

Postup práce velitele a štábu výsadkové jednotky při přípravě jejího použití se přibližuje svou formou činnosti vševojskového velitele a štábu. Zvláštnost je v tom, že rekognoskaci a organizaci součinnosti je možno provádět jen na plastických stolech, leteckých snímcích a mapách, musí být organisována daleko těsnější součinnost s letectvem, čítajíc v to dopravní letectvo. Organizace materiálně technického zabezpečení vzdušného výsadku je zcela odlišná, než je tomu u pozemní jednotky.



Zabezpečení naložení a nasednutí, přepravu a vysazení vzdušného výsadku organisuje společný letecko-výsadkový štáb. Při tom zabezpečení přeletu a vysazení je uskutečňováno péčí letectva.

Velmi důležitá v přípravě použití vzdušného výsadku je organizace součinnosti. Ta se provádí jak s pozemními jednotkami a letectvem, tak uvnitř vzdušného výsadku. Hlavní důraz součinnosti je položen na vyřešení použití atomových úderů vzdušným výsadkem, na určení směrů postupu svazků a jejich předsunutých odřadů, s kterými se má vzdušný výsadek spojit, a na zabezpečení setkání vzdušného výsadku s pozemními silami. Neméně důležité jsou i otázky, které řeší zabezpečení výsadkové operace dělostřelectvem a letectvem.

Organisaci součinnosti uvnitř vzdušného výsadku řídí velitel vzdušného výsadku. Při součinnosti jsou přítomni kromě velitelů jednotek vzdušného výsadku také velitel dopravního letectva a svazku (předsunutého odřadu), s kterými má výsadek spolupracovat. Součinnost jak mezi pozemním vojskem a vzdušným výsadkem, tak i uvnitř vzdušného výsadku musí být stále doplňována a upřesňována. Velitelé jednotek vzdušného výsadku musí s ní být seznámeni tak, aby se mohli v týlu nepřítele, kde nebude čas na další usměrňování, samostatně rozhodovat a iniciativně plnit úkol.

Bude-li vševojsková armáda připravovat vysazení výsadku z organických prostředků, bude příprava jejich činnosti probíhat obdobným způsobem jako u výsadkových jednotek výsadkového vojska. Příprava bude zjednodušena tím, že používané jednotky jsou v operační sestavě vševojskové armády, a mají tak zajištěnu protivzdušnou obranu, ochranu proti zbráním hromadného ničení a spojení, což musí být pro výsadkové jednotky teprve organisováno.

Také organizace a příprava nakládání a nasednutí, přeletu a vysazení pěchoty a zbraní bude použitím vrtulníku zjednodušena. Nasednutí jednotek určených k vysazení může být uskutečněno v prostorech jejich rozmístění nebo v jejich blízkosti. Tím odpadne přesun výsadku na letiště a usnadní se utajení. Použitím organických prostředků armády se podstatně zjednoduší materiálně technické zabezpečení, neboť téměř veškerý materiál potřebný k uskutečnění vysazení bude u jednotek. Pro krátkost trvání úkolu v týlu nepřítele (malá hloubka vysazení od vlastních vojsk) budou jednotky vybaveny jen nejnutnějšími těžkými zbraněmi — minomety, protiletadlovými dvojkanony, bezzákluzovými děly, tarasnicemi a p.


Tyto okolnosti velmi ulehčí a urychlí přípravu a vysazení vzdušného výsadku.


### Závěr

K dosažení vysokého tempa a nepřetržitosti útoku bude třeba na stupni vševojskové armády plánovat a vysadit již za boje o taktickou hloubku nepřátelské obrany i několik taktických vzdušných výsadků.

Poněvadž výsadkové vojsko nestačí svými prostředky plnit všechny požadované úkoly, bude účelné počítat i s vysazováním vzdušného výsadku z organických prostředků armády, jejichž zásah bude moci být při-

Příloha 1. Použití taktického výsadku k obsazení příčného postavení





praven s větším urychlením. Přidělených výsadkových jednotek použije armáda tam, kde bude na plánování a přípravu více času, a k plnění speciálního úkolu. Výsadku z organických prostředků armády možno s výhodou použít hlavně tam, kde bude na přípravu méně času, a v průběhu boje.

Dáváme na uvážení, aby byl v každém svazku v rámci bojové přípravy cvičen jeden z jeho praporů pro úkoly taktického výsadku vševojskové armády. Důstojníci tohoto praporu by pak mohli být zainteresováni na studium otázek taktického výsadku.