

K POUŽITÍ PŘEDSUNUTÝCH ODŘADŮ

Soudobé útočné operace jsou charakteristické vysokou manévrovou činností. **Jedním ze způsobů manévru je i široké použití předsunutých odřadů.** K tomu vede ta skutečnost, že hromadné použití jaderných zbraní i současné schopnosti raketového vojska a letectva, stejně jako zvětšení dostřelu dělostřelectva dovolují účinně bojovat s nepřítelem současně v taktické, operační, ale i strategické hloubce.

Předsunutý odřad je organický útvar prvosledové tankové (motostřelecké) divize v síle motostřeleckého (tankového) praporu nebo pluku, který vysílá velitel divize v průběhu útoku za výhodných operačně taktických podmínek do hloubky operační sestavy nepřítele k samostatnému plnění úkolu v odtržení od hlavních sil divize i sousedních útvarů s cílem zabezpečit rozhodnou činnost tempo operace a vytvořit podmínky k narůstání úsilí na směru hlavního úderu. Útvar, který působí jako předsunutý odřad, zůstává součástí bojové sestavy divize. Může jej vyslat každá divize, která je v operační sestavě armády v prvním sledu. Vyslání bude ovlivňovat

- situace nepřítele v dotyku i v hloubce,
- operační úkoly armády a směr hlavního úderu,
- operační sestava armády a bojová sestava prvosledových divizí,
- úkoly prvosledových divizí a jejich bojeschopnost,
- charakter operační (bojové) činnosti,
- radiační situace,
- terén.

Předsunuté odřady **budeme používat především k využití účinků jaderných úderů.** Musí rychle proniknout do prostorů zasažených jadernými údery, nedovolit nepříteli opětně je obsadit a uskutečnit manévr zálohami. Vybavení motostřeleckých a tankových jednotek umožňuje totiž bezprostředně využívat úderů raketového vojska, letectva i palby dělostřelectva pronikat sestavou nepřítele a napadat ho na více místech současně a neomezovat tak boj bezprostředně na čáru dotyku (**viz obr. 1**). Narůstání úsilí na směru hlavního úderu při použití jaderných zbraní prakticky vrcholí teprve, když jejich účinků využijí pozemní vojska.

Kromě toho můžeme předsunutý odřad použít:

1. jestliže předpokládáme střetný boj (sražení) (viz obr. 2),
2. při útoku z chodu na spěšně zaujatou obranu (viz obr. 3),
3. k získání přechodu přes vodní toky nebo v horách přes velké soutěsky (viz obr. 4),

4. při zahájení války k získání nebo udržení přechodů přes státní hranici a proniknutí zabezpečovacím pásmem (viz článek ve Vojenské mysli č. 7/73).

Jedním z důležitých úkolů při plnění bojové činnosti bude i ničení prostředků jaderného napadení nepřítele. Podmínky k plnění úkolů budou mít předsunuté odřady i v rozsáhlých zamořených prostorech, protože bojová činnost i zde bude mít vysoce manévrový ráz a útok bude spojen s ničením menších sil nepřítele, který brání důležité prostory a opěrné body.

Při každém plnění úkolu bude předsunutý odřad vést průzkum, ničit průzkumné a předsunuté jednotky a útvary nepřítele a **především zaujetím výhodných prostorů a čar bude zabezpečovat rozvinutí hlavních sil prvosledové divize v určeném prostoru a v určitém čase.**

Předsunutý odřad může prvosledová divize vytvářet z prvosledového msp (tp), nebo z druhosledového msp (tp).

Prvosledový pluk použije tehdy, plní-li úspěšně bojovou činnost v předbojové a nebo bojové sestavě, proniká na samostatném směru do hloubky obrany nepřítele, odtrhuje se od hlavních sil divize a sousedních útvarů. Pak v případě, kdy nepřítel odchází a prvosledový pluk zahájil pronásledování. V tomto případě dochází v prvním sledu bojové sestavy divize k určité zvláštnosti, protože jeho síla se relativně „zmenšuje“. Proto zpravidla zesílíme první sled plukem z druhého sledu, zejména jestliže první sled divize tvořily dva pluky. Jestliže první sled divize tvořily tři pluky, může některý ze zbývajících prvosledových pluků převzít úkoly v útočném pásmu pluku, který vytváří předsunutý odřad.

Druhosedlový pluk použijeme tehdy, jsou-li prvosledové pluky vázány bojem s nepřitelem. Výhodné jsou podmínky, má-li bojová činnost oboustranně manévrový ráz, v sestavě nepřítele jsou mezery a jeho obrana na směru předpokládaného postupu předsunutého odřadu není souvislá, terén je způsobilý pro široký manévr vojsky a pro použití bojové techniky.

Pluk může zahájit plnění úkolů v pochodové anebo v předbojové sestavě.


Tanková (motostřelecká) divize útočí v pásmu do 20 km. Má-li v prvním sledu tři pluky a každý působí v šířce do 5 km, pak tyto útvary útočí v pásmu do 15 km. Vytvořená mezera poskytuje tedy dostatečné možnosti k proniknutí pluku druhého sledu. Je nejvýhodnější přijmout taková opatření, aby předsunutý odřad pronikl vlastní bojovou sestavou divize v pochodovém proudu a co nejrychleji vzhledem k délce pochodového proudu pluku 30–40 km, a do předbojové sestavy přešel až podle konkrétní situace nepřítele.

Předsunutý odřad proniká buď na boku bojové sestavy divize, nebo v mezích mezi pluky, v krajním případě jejich překročením.


Prvosledový pluk jako PO dostává tyto úkoly: směr činnosti, úkol a dobu jeho splnění, způsob podpory raketového vojska a dělostřelectva, letectva a dalších prostředků.

Druhosedlový pluk kromě toho čas zasazení a čáru (prostor), ze které bude vyslán k plnění úkolu.


Při plnění úkolu může postupovat podle situace a činnosti nepřítele buď **v pochodové, předbojové a nebo bojové sestavě.** Pochodovou a předbojovou




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

sestavu využije především k rychlému proniknutí obranou nepřítel ke stanovenému objektu [prostoru].

Pochodová sestava musí zabezpečovat přesun hlavních sil do určeného prostoru, co největší rychlostí v jakémkoli terénu, denní i noční době. Musí vytvářet podmínky k rychlému rozvinování do předbojové nebo bojové sestavy, co nejmenší zranitelnosti zbraní hromadného ničení i úderů nepřátelského letectva a pro pevné a nepřetržitě velení.

Předbojová sestava musí odpovídat předpokládané bojové sestavě a zabezpečit rychlý manévry. Uskupení sil a prostředků má vytvářet podmínky pro rychlé tempo postupu, překonání zamořených a zničených prostorů, rychlé využití výsledků jaderných úderů a úderů ostatních zbraní a proniknutí mezerami v nepřátelské sestavě na samostatném směru.

Bojová sestava musí odpovídat zámyslu příštího boje a druhu bojové činnosti. Ve všech případech má zabezpečovat rychlé využití palby všech zbraní a výhodných terénních podmínek, manévry a přeskupení ke zvýšení úderné síly. Dále zajistit aktivní a úpornou obranu, udržení pevného velení vojskům a součinnost. Vzhledem k charakteru bojové činnosti předpusunutého odřadu, která bude probíhat na samostatném směru a v odtržení od hlavních sil divize, nebude bojová sestava stálá. Budeme ji přizpůsobovat složitému vývoji situace i zvolenému druhu bojové činnosti.

Bojová sestava pluku může tvořit první a druhý sled nebo záloha, dělostřelectvo, protiletadlové prostředky a protitanková záloha. K velení si vytváří velitelské stanoviště, týlové velitelské stanoviště a pozorovatelnu.

Elementární činnost předpusunutého odřadu spočívá v rychlém proniknutí do hloubky sestavy nepřítel, ve které efektivní a různými způsoby vedenou bojovou činností váže mnohem větší síly nepřítel. Udržením terénních dominant nebo prostorů do příchodu hlavních sil divize zabezpečuje jejich rozvinutí. Touto činností vytváří podmínky pro udržení stanoveného tempa operace a nepřetržitě narůstání úsilí na směru hlavního úderu. **Úspěšná činnost předpusunutého odřadu umožňuje přenést bojovou činnost do hloubky, tříštit síly nepřítel a nevázat je jen na boj prvosledových jednotek.** Tomuto úkolu musíme podřídit všechna opatření k zabezpečení zasažení, proniknutí obranou nepřítel a splnění stanoveného úkolu.

K hlavním opatřením bude patřit překvapení, nenadállost použití, klamání nepřítel a znemožnění mu přijmout odvetná opatření. Manévry má být takový, aby předběžně neprozrazoval zámysl činnosti, ale naopak dezinformoval nepřítel o skutečných cílech bojové činnosti. Nepřítel může po identifikaci sestavy předpusunutého odřadu uskutečnit okamžitě manévry palbou, především jadernými prostředky. Do jedné až dvou hodin může použít proti předpusunutému odřadu některý z druhých sledů. Za současných možností radioelektronických prostředků nepřítel bude obtížné zcela postup PO utajit. Bude-li PO postupovat po jedné ose, pak délka pochodového proudu je cca 40 km. I když bude k postupu využívat cesty mimo tzv. hlavních tahů, ani tehdy se nám nepodaří zcela utajit postup zesíleného tankového nebo motostřeleckého pluku sestavou nepřítel, včetně nutného provozu spojovací techniky. Jedním z nejvážnějších problémů při pronikání hloubkou nepřátelské sestavy bude boj s protitankovými prostředky nepřítel, nepřátelským letectvem, které působí v malých výškách, a překonávání zejména jaderných zátarasů.

Je vítá praxe na cvičeních, že předpusunutý odřad působí do 30—50 km. Někdy tato vzdálenost nebude dostačující a předpusunutý odřad bude vzhledem

k palebným možnostem pronikat do větších hloubek. Divize bude vysílat i více předsunutých odřadů. To však bude ovlivňovat mobilnost bojové sestavy, možnosti palebné podpory, spojení a materiální zabezpečení PO. Vzniká též nutnost zabezpečit palebnou podporu PO nejen prostředky divize, ale i armády. Zvláště letectvo bude rozhodujícím prostředkem při palebném zabezpečení i při zásobování předsunutých odřadů, které působí v operační hloubce nepříteli.

Předsunutý odřad může plnit úkol často i v součinnosti s operačním nebo taktickým výsadkem. Pro vzájemné spojení s výsadkem i hlavními silami divize určujeme součinnostní čáry i signály pro rozpoznávání a součinnost. Signály stanovíme i pro součinnost s vlastním letectvem zvláště pro případ vytyčování předního okraje bojujících jednotek.

Pro splnění úkolu a podle rozhodnutí velitele může pluk dále působit v bojové sestavě divize jako předsunutý odřad, popř. jako prvosledový pluk a nebo přejít do druhého sledu, což bude nejpravděpodobnější.

Práci velitele i štábu předsunutého odřadu v průběhu bojové činnosti musí charakterizovat rychlost, iniciativa, přehled, rozhodnost, vynalézavost a tvůrčí myšlení. **Velení** je třeba realizovat krátkými povely a signály, nepřetržitým a utajeným spojením.

V zabezpečení bojové činnosti bude položen důraz na průzkum, ochranu proti zbraním hromadného ničení, radioelektronický boj a maskování. **Zvláště nepřetržitý**, všemi prostředky i druhy vojsk vedený **průzkum** vytváří podmínky pro zjištění rozmístění nepřátelských vojsk i systému obrany. Proto bude snaha vyslat podle potřeby PzS s příslušným předstihem. Předsunutý odřad musí čerpat průzkumné zprávy ze všech druhů průzkumu, především leteckého.

Komplexní vyhodnocení situace nepříteli na směru postupu předsunutého odřadu zabezpečují veliteli průzkumné prostředky divize i armády.

Při ochraně proti zbraním hromadného ničení se zaměříme na radiační, chemický a biologický průzkum i na varování vojsk před radioaktivním, chemickým a biologickým zamořením. Dále na volbu nejúčelnějších způsobů překonávání zamořených prostorů a zabezpečení ochrany vojáků při dlouhodobé činnosti v zamořeném prostoru.

Radioelektronický boj organizuje štáb divize a armády a má zabezpečit veliteli předsunutého odřadu neselhávající velení a spojení.

K maskování používáme deformační nátěry a hlavně využíváme maskovací možnosti terénu.

Důležitými opatřeními při bojové činnosti PO odtržené od hlavních sil divize bude zabezpečení boků a protitanková obrana.

Kromě reálného přijetí rozhodnutí má pro úspěšné splnění úkolu **velký význam organizace součinnosti.**

Organizuje ji velitel divize s cílem sladit činnost všech prvků bojové sestavy divize a předsunutého odřadu k využití úderů taktických i operačně taktických raket. Dále ji organizuje velitel pluku s cílem sladit činnost uvnitř bojové sestavy pluku.

Každý velitelský stupeň může součinnost organizovat ve třech etapách.

V první etapě řeší úkoly se zabezpečením vyslání předsunutého odřadu z bojové sestavy divize. **V druhé** slaďuje činnost při postupu sestavou nepříteli, popř. při spojení s výsadky a **ve třetí** při boji o udržení stanoveného prostoru a zabezpečení rozvinutí hlavních sil včetně jeho další činnosti. Jinak součinnost musíme organizovat nepřetržitě, až do splnění úkolu.