

RVD

PŘI NÁSILNÉM PŘECHODU VODNÍ PŘEKÁŽKY

V útočné operaci budou vojska překonávat značný počet vodních překážek. Můžeme předpokládat, že nepřítel se vynasnaží včas je připravit k obraně a vytvořit široká pásma záplav. Tím chce dezorganizovat útočící vojska, zastavit nebo zpomalit jejich postup a vytvořit podmínky např. k použití účinných jaderných úderů.

Velitelé a štáby musí pečlivě studovat vlastnosti vodní překážky a přilehlého terénu, charakter obrany nepřítel na ní a včas přijmout nezbytná opatření k jejich úspěšnému překonání.

Boj o přechod vodní překážky zahájíme již na vzdálených přístupech k ní. Úkolem svazků i všech palebných prostředků v této době bude ničit nepřátelské síly v dotyku a tím jim zabránit v odpoutání a organizování obrany na vodní překážce.

Přechod vodní překážky organizujeme na několika směrech a v celém útočném pásmu armády. Tím vytváříme podmínky pro úspěšné překonání vodní překážky. Tento způsob totiž zabezpečuje do určité míry prvek překvapení a dále ztěžuje nepříteli koordinovaný zásah jeho záloh proti vojskům, která vodní překážku překonala.

Při plánování jaderného a palebného ničení nepřítel na vodní překážce je nutné stanovit rozsah úkolů, odpovídající prostředky ničení a způsob jaderného a palebného ničení nepřítel.

Pro jaderné ničení nepřítel při přechodu vodní překážky plánujeme skupinové a jednotlivé jaderné údery při přibližová-

ní vojsk k vodní překážce, v době jejího přechodu a při činnosti vojsk na protilehlém břehu.

Palebné ničení nepřítel při přechodu vodní překážky z chodu a při zaujetí výchozích prostorů pro útok vojsky v hloubce uskutečňujeme zpravidla v rámci komplexního palebného ničení ve 4 obdobích (palebné přikrytí vyvedení vojsk, palebná příprava přechodu, palebná podpora přechodu a palebný doprovod útočících vojsk na protilehlém břehu), při rozvíjení vojsk bezprostředně u vodní překážky v přímém dotyku ve třech obdobích.

Plánované úkoly RVD upřesňujeme při přibližování k vodní překážce postupně v součinnosti s ostatními náčelníky (odděleními) štábu armády. Náčelník a štáb RVD zaměřuje úsilí všech druhů průzkumu na včasné zjištění objektů nepřítel, upřesňuje otázky jaderného a palebného ničení, prověřuje uskupení RVD a organizuje jeho manévry při vyjití k vodní překážce i po jejím překonání.

Násilný přechod z chodu považujeme za hlavní způsob překonávání vodní překážky.

Rychlé překonání vodní překážky prvořadými svazky můžeme do značné míry usnadnit úspěšnou činností předsunutých odřadů. Předsunuté odřady proto podle situace a úkolů posílíme mimo jiné alespoň 2 dělostřeleckými oddíly a protitankovými jednotkami.

Při násilném přechodu z chodu RVD jadernými a palebnými údery v součinnosti

s letectvem a ostatními prostředky ničí nově zjištěné zbraně hromadného ničení, dělostřelecké a minometné baterie, tanky a protitankové prostředky, jakož i jiné důležité objekty nepřítele.

Raketové vojsko vede jaderné údery při přiblížení se předsunutých oddílů k vodnímu toku, před vysazením taktických vzdušných výsadků a při zmocnění se předsunutými oddíly výhodných čar na protilehlém břehu. Dělostřelectvo ničí nepřítel na úsecích překonávání vodního toku zvláště tam, kde jsme jaderné zbraně nepoužili dostatečně, popř. vůbec. K palebnému ničení přibíráme mimo dělostřelectva předsunutých oddílů i divizní a armádní dělostřelecké skupiny.

Dělostřelectvo předsunutých oddílů nepřetržitě podporuje jejich vyjití k vodní překážce, její překonávání a spolu s nimi se přepravuje na protilehlý břeh, kde se rozvinuje do bojové sestavy a podporuje činnost oddílů a přepravu hlavních sil divizí. Toto dělostřelectvo se přepravuje obvykle na plavidlových či přivozových přepravních prostředcích nebo po mostech, které se podařilo ovládnout. Samohybné oddíly motostřeleckých pluků mohou překonávat vodní tok plaváním.

Dělostřelectvo divizí prvního sledu postupuje za předsunutými oddíly nebo na čele hlavních sil. Rozvinuje se do bojové sestavy blíže k vodnímu toku a podporuje palbou přechod vodního toku předsunutými oddíly i jejich boj na protilehlém břehu.

Dělostřelectvo, začleněné do armádních skupin, přisunujeme k vodnímu toku také ihned za předsunutými oddíly. Rozvinuje se do bojové sestavy a ničí palbami na maximální délky nepřítel ještě do vyjití hlavních sil armády k vodní překážce. Pro vyvedení tohoto dělostřelectva je vhodné volit samostatné osy přesunu.

V případě, že se v důsledku silného odporu nepřítel násilný přechod z chodu nepodaří, nebo vojska byla do zahájení útoku v přímém dotyku s nepřítelem, uskutečňujeme **násilný přechod s plánovitou přípravou.**

Útok s násilným přechodem vodní překážky s plánovitou přípravou organizujeme stejným způsobem jako útok z přímého dotyku s nepřítelem. Na široké frontě útočí všechny útvary prvního sledu zpravidla po jaderných úderech (při použití JZ) a palebném ničení nepřítel. Zvláštností bude násilný přechod s průlomem obrany nepřítel, zaujaté bezprostředně na vodní překážce.

Čas „Č“ bude v obou případech okamžik, kdy jednotky prvního sledu odrazí (odplují) od vlastního břehu.

Náčelník a štáb RVD armády v souladu se situací a rozhodnutím velitele armády musí:

- organizovat dělostřelecký průzkum nepřítel a terénu s využitím fotografických snímků vodního toku na úsecích přechodu a seznámit s jeho výsledky podřízené velitele (náčelníky) a štáby,

- upřesnit uskupení dělostřelectva, organizovat jeho přeskupení, vyvedení, rozvinutí a zabezpečení municí,

- stanovit úkoly raketovému vojsku (při přechodu k použití JZ),

- určit úkoly RVD divizí a armádních dělostřeleckých skupin v rámci komplexního palebného ničení,

- upřesnit trvání a strukturu palebné přípravy, metodu a hloubku palebné podpory,

- stanovit způsob a posloupnost přepravy raketových a dělostřeleckých svazků a útvarů (skupin) a jejich činnost na protilehlém břehu.

Hlavní uskupení nepřítel na protilehlém břehu a jeho přicházející zálohy ničíme zpravidla hromadným jaderným úderem (při použití JZ) raketového vojska společně s letectvem. Zvláštní pozornost věnujeme ničení prostředků jaderného napadení nepřítel, jeho dělostřelectva, tankových jednotek a protitankových prostředků. K jadernému ničení nepřítel přibíráme armádní raketovou brigádu a oddíly vojskových raket od divizí prvního a obvykle i druhého sledu.

Bojové použití dělostřelectva v rámci komplexního palebného ničení uskutečňujeme obvykle ve třech obdobích.

Dělostřeleckou přípravu přechodu vodního toku na směr hlavního úderu armády uskutečňujeme podle plánu armády. Její trvání a struktura závisí na charakteru obrany nepřítel, objemu úkolů dělostřelectva, vzdálenosti předního okraje obrany nepřítel od vodního toku (vlastního břehu), vzdálenosti výchozí čáry k přepravě od vodního toku, rychlosti postupu vojsk z této čáry k vodnímu toku a na počtu dělostřelectva, které má armáda k dispozici. V případě rozsáhlých vodních toků na šířce vodní překážky a rychlosti plavby přepravních prostředků na vodě.

Dělostřeleckou přípravu přechodu vodního toku zpravidla zahajujeme při vyjití jednotek prvního sledu na výchozí čáru k přepravě (10–12 km). Jestliže terén dovoluje skrytý postup vojsk k vodnímu toku, pak při vyjití na čáru, kterou může pozorovat nepřítel z pozemních pozorovatelů. Při přechodu zvlášť rozsáhlých vodních překážek můžeme ji zahájit až při vyjití vojsk k okraji vody.

Dělostřelecká příprava končí v čase, kdy vojska vyjdou na takovou vzdálenost před obranu nepřítele, která zabezpečuje minimální dobu vedení palby na první čáru dělostřelecké podpory při zachování bezpečnostní vzdálenosti od výbuchů vlastních střel, tzn. asi 500—800 m od předního okraje obrany nepřítele (přitom počítáme s bezpečnostní vzdáleností vojsk od výbuchů vlastních střel 300—500 m a s dobou vedení palby na první čáru palebné podpory 2—3 minuty). Při útoku z přímého dotyku může být délka dělostřelecké přípravy v některých případech limitována jen časem, potřebným ke splnění daného objemu úkolů.

K palebnému ničení na úsecích přechodu vodního toku přibíráme plukovní, divizní a armádní dělostřelecké skupiny.

K palebnému ničení na úsecích přechodu vodního toku přibíráme plukovní, divizní a armádní dělostřelecké skupiny.

Dělostřeleckou podporu přechodu vodního toku obvykle uskutečňujeme postupným soustředováním palby, spolu s palbami baterií na jednotlivé cíle, do hloubky obrany brigád prvního sledu nepřítele. Výjimečně můžeme použít i jiné metody, jako je palebný val, či pohyblivé palebné pásmo.

Palba na cíle na první čáře postupného soustředování palby pokračuje do vyjití jednotek na čáru bezpečnostní vzdálenosti od výbuchu vlastních střel a přenáší se do hloubky na signál velitelů pluků (praporů). Při dělostřelecké podpoře, stejně jako při dělostřelecké přípravě, v hojně míře používáme paleb prostředků pro přímou střelbu.

Dělostřelecký doprovod vojsk v útoku na protilehlém břehu uskutečňujeme do celé hloubky bojových úkolů divizí. V té době řešíme i další úkoly, jako je zasazení druhého sledu divize, odražení protiztečí apod. K jejich zabezpečení plánujeme hromadné, soustředěné a přehradné palby, popř. další. Při plnění těchto úkolů centralizujeme velení na stupni divize či armáda. Jinak dochází většinou k decentralizaci velení. Nepřetržitá palebná činnost musí vytvořit optimální předpoklady pro rychlé rozvíjení útoku do hloubky.

V případě, že do průlomu na vodní překážce zasazujeme novou divizi z hloubky,

obvykle zařadíme i období dělostřeleckého přikrytí vyvedení vojsk s úkolem zabránit činnosti nepřítele na přisunovaná vojska. Při plnění úkolů v tomto období použijeme jen nezbytného množství dělostřelectva a letectva, které může zabezpečit splnění daných úkolů.

Při přechodu vodní překážky vojsky armády v útoku vzrůstá nebezpečí použití jaderných zbraní nepřítelem (samozřejmě pokud se již nepoužívají). **Přeprava RVD** přes vodní tok musí proto zabezpečovat nepřetržitost jaderného a palebného ničení nepřítele.

Armádní raketová brigáda se přepravuje na mostovém přepravišti, obvykle příští noc po zahájení přechodu vodního toku, kdy čelní vojska mohou být již ve vzdálenosti 60—80 km od vodní překážky, oddíly vojskových raket divizí prvního sledu za hlavními silami těchto divizí, kdy čelní útvar dosáhl hloubky 10—15 km od vodního toku. K zabezpečení trvalé pohovosti raketového vojska k 1. jadernému úderu frontu, přepravujeme oddíly vojskových raket podle plánu armády a armádní raketovou brigádu podle plánu frontu.

Současně s přepravou raketových svazků a útvarů přepravujeme armádní pohyblivou raketovou technickou základnu, připravujeme a přisunujeme rakety k vojskům. V těchto podmínkách pro přisuny raket či bojových hlavic k raketovým oddílům vhodně využíváme vrtulníků.

Dělostřelectvo připravujeme tak, aby jeho větší část mohla nepřetržitě podporovat útok vojsk na protilehlém břehu.

Plukovní dělostřelecké skupiny a protitankové zálohy pluků prvního sledu přepravujeme na protilehlý břeh zpravidla za prapory prvního sledu; divizní dělostřelecké skupiny a protitankové zálohy divizí obvykle za pluky prvního sledu. Všechny zbraňové systémy na přivozových přepravištích, pokud ovšem nejsou samostatně schopny plavby. Armádní dělostřelecká skupina a armádní raketometná skupina (samostatná dělostřelecká skupina) využívají mostových přepravišť poté, kdy na protilehlém břehu je rozvinuta již většina dělostřelectva divizí. Protitankovou zálohu armády přepravujeme zpravidla po ukončení přepravy divizí prvního sledu.